

Peruskirja koptisidos

Pieni Oranssi Kirja

Koptisidonta (engl. coptic stitch)

Pienen Oranssin Kirjan kanssa opetellaan koptisidonnan perusteet, joita sitten sovelletaan hieman haastavampaan Kieroon Kirjaan.

Koptisidoksen avulla voidaan tehdä avoselkäisiä kirjoja, jotka aukeavat kokonaan esteettömästi. Tämä tyyli soveltuu erityisesti kirjoihin, joihin halutaan piirtää, maalata tai kirjoittaa ääriään myöten, koska kirjan sivut ovat reunoihin asti helposti käytettävissä.

Tarvikkeet:

- Vesiväripaperia (paino noin 160-180g/m²) A4, 20 kpl
- Konepahvia
- Samettia tai muuta sopivaa kangasta (kangas tulee sekä ulko- että sisäkannen päälle)
- Vahalankaa
- Kuminauhaa

Paperin taittelu:

Taita A4 kokoinen paperi pitkittäin puoliksi, leikkaa taitosta pitkin. Taita nyt paperi lyhyet sivut vastakkain. Laita yhteen vihkoon 4 taiteltua arkia. Saat 10 kpl vihkoja.



Kannet:

Leikkaa konepahvista kaksi kantta perusperiaatteen mukaisesti (s.20).

Levitä liimaa ohut kerros tasaisesti kansiin. Paina sametti kiinni kanteen niin, että ympärille jää ainakin 2 cm ylimääräistä kangasta. Silitä taitto- luulla tasaiseksi. Anna kuivua prässissä.

Leikkaa kulmat ohuen kannen ohjeen mukaisesti (s.24) ja liimaa reunat kiinni sisäkanteen.

Tässä kirjassa sisäkansi päällystetään samalla kankaalla kuin ulkokansi. Levitä liimaa tasaisesti sisäkannen puolelle reunoja myöten ja liimaa sametti koko kannen alueelle. Anna kuivua prässissä. Leikkaa ylimääräinen kangas pois.

Vihkojen rei'itys:

Vihkoihin tehdään 3 ommelreikää perusperiaatteen mukaisesti (s.19).



Kansien rei'itys:

Aseta 1 rei'itetty vihko kannen alle tai päälle niin, että vihko on keskellä kantta ja näet reikien paikat. Merkitse nyt kanteen reiän paikat samoihin kohtiin kuin vihkossakin 1 cm:n päähän kannen reunasta. Rei'itä piikkinaskalilla. Rei'itä myös toinen kansi.



Ompelu (suunta oikealta vasemmalle):

1. Takakansi ja ensimmäinen vihko ommellaan kiinni toisiinsa yhtä aikaa. Vie lanka sisältä ulos ensimmäisestä vihkon reiästä, jätä noin 10cm langanpäättä.
2. Vie lanka kannen alapuolelta reiästä läpi, lanka jää kannen ja vihkon väliin.



3. Pyöräytä lanka yhden kerran itsensä ympäri.



4. Vie lanka takaisin samasta vihkon reiästä, josta tulit ulos. Vie lanka seuraavasta vihkon reiästä ulos ja toista kohtia 2-4, kunnes tulet viimeiselle reiälle.
5. Sido alkuun jättämäsi langanpää solmulle viereiseen lankaan ja jätä noin 2 cm langanpää.



6. Tuo langanpää ompeleen alle, niin se ei jää pystyyn. Solmu jää sisäpuolelle. Ompeleet saavat olla tiukkoja, mutta varo, ettet revä paperia!